

Родительский контроль в Windows 7

Для того чтобы установить родительский контроль в Windows 7 жмём: **Пуск > Панель управления**. В открывшемся окне, для удобства, выберите просмотр «Мелкие значки» и находим в списке значок **Родительский контроль** - кликаем. На открывшейся странице вы можете увидеть предупреждение, что учётная запись администратора не имеет пароля. Кликаем по ссылке и устанавливаем пароль для администратора. После этого приступаем к созданию учётной записи для ребёнка. В том же окне родительского контроля кликаем по ссылке «Создать новую учётную запись» - вводим имя и (если надо) пароль. Последнее, не обязательно, т.к. речь идёт об учётной записи для ребёнка.

Выбор пользователя и настройка параметров родительского контроля

[Возможности родительского контроля](#)

Пользователи



Владимир
Администратор компьютера
Защита паролем



Дети
Обычный доступ
Без пароля

Если нужно установить родительский контроль за пользователем, которого нет в этом списке, создайте для него новую учётную запись пользователя.

[Почему для этого нужна учётная запись?](#)

[Создать новую учётную запись](#)

Дополнительные элементы управления

Если на этом компьютере необходимо использовать такие дополнительные функции, как фильтрация веб-содержимого и отчеты о действиях, необходимо установить дополнительные элементы управления.

[Как установить дополнительные элементы управления?](#)

Далее выбираем созданную учётную запись для ребёнка и устанавливаем для неё родительский контроль, выбрав **Включить, используя текущие параметры**. Таким образом вы можете настроить ограничения по времени работы ребёнка за компьютером, доступом к играм и программам.

Выбор действий, разрешенных пользователю Дети

Родительский контроль:

- Включить, используя текущие параметры
- Выкл.

Параметры Windows

- Ограничения по времени**
Ограничение времени работы на компьютере пользователя Дети
- Игры**
Управление доступом к играм по категории, содержанию и названию
- Разрешение и блокировка конкретных программ**
Разрешение и блокировка всех программ на компьютере

Текущие параметры:



Дети
Обычный доступ
Без пароля


- Ограничения по времени: **Выкл.**
- Категории игр: **Выкл.**
- Ограничения на запуск программ: **Выкл.**

Как вы видите, это простейший вариант, но тем не менее – это лучше чем ничего.

Семейная безопасность Windows Live

Интересным решением в плане родительского контроля от компании Microsoft является компонент [Семейная безопасность Windows Live](#). Установив его, жмём: **Пуск > Панель управления > Родительский контроль**, где нас интересует появившийся список «Выбор поставщика». Выбираем пункт **Семейная безопасность Windows Live**. Далее выбираем учётную запись ребёнка. Нам будет предложено произвести вход в «службу **Семейной безопасности** Windows Live». Если у вас ещё нет аккаунта на Windows Live - пройдите регистрацию. После

авторизации, вы можете выбрать учётную запись ребёнка и связать её с аккаунтом пользователя Семейной безопасностью Windows Live.



Таким образом, вы получите доступ к отчётам о посещаемых сайтах вашим ребёнком и ограничите его доступ к сайтам не предназначенных для детей. Просмотреть отчёты и произвести дополнительные настройки семейной безопасности Windows Live вы можете по адресу familysafety.live.com.